Rosários 4®

100

Crianças

Macaco e Casaco Merino Land




100% Lã Merino Superwash

100% Fibras Origem Natural


WOOLMARK

Macaco e Casaco Merino Land

Macaco



Casaco



MATERIAL

110 g de fio Rosários 4 Merino Land cor 12 cinza claro (macaco).

2 botões e fitinha de cetim (macaco).

100 g de fio Rosários 4 Merino Land cor 12 cinza claro (casaco).

3 botões (casaco).

AGULHAS

Tricot n.º 3; agulha de coser lã.

PONTOS

Canelado 2x2; variante de bago de arroz; meia; canelado 1x1 (macaco).

Canelado 2x2; meia; torcido; canelado 1x1 (casaco).

EXECUÇÃO

Malha bago de arroz (variante):
(múltiplos de 2 malhas)

1.ª carreira: *1 meia, 1 liga*.

2.ª carreira: (lado direito) liga.

Costas e frente (macaco): montar 22 malhas e tricotar 8 cm de canelado 2x2. Aumentar 4 malhas (2 de cada lado) e seguir em ponto de variante de bago de arroz. Aumentar 1 malha de cada lado a cada 6 carreiras (até 19 cm). Fazer outra perneira. Unir fazendo 4 malhas para o gancho entrepernas. Tricotar 12 cm a direito com o mesmo ponto. Fazer 4 carreiras de canelado 2x2. Em meia, diminuir 3, 2, 1 e matar 5x1 malha. Tricotar mais 8 carreiras. Tricotar mais 5 carreiras de canelado 2x2. Rematar. Fazer 2 tiras de canelado 1x1 com 15 cm cada para alças a aplicar nas costas. Aplicar os botões. Adornar com uma fitinha de cetim passando por entre as malhas de canelado (cintura) e dar uma laçada na lateral do macaco.

Casaco: (casaco tricotado atravessado como peça inteira sem pegamentos) montar 75 malhas e tecer 4 carreiras de liga. Iniciar o desenho: 4 liga (gola); 2 liga (2 l direito e 2 m avesso); 4 meia (1.º torcido); 2 liga (2 l direito e 2 m avesso); 4 meia (2.º torcido); 2 liga (2 l direito e 2 m avesso); 4 meia (3.º torcido); 2 liga (2 l direito e 2 m avesso). Liga até abaixo. Na próxima carreira (avesso) tricotar as malhas como se apresentam até faltar 5 malhas (gola) e volta a tricotar o desenho até terminar a carreira. Novamente, segue a carreira do avesso até faltar 11 malhas. Tricotar o desenho (lado direito). Novamente, segue a carreira do avesso até faltar 17 malhas. Tricotar o desenho (lado direito). Novamente, segue a carreira do avesso até faltar 23 malhas. Tricotar o desenho (lado direito). Na próxima carreira (avesso) tricotar as malhas como se apresentam. A partir daqui repetir sempre até completar 12 cm (fazendo o torcido a cada 6 carreiras verificando que os torcidos ficam desencontrados). Fazer 8 malhas em liga (cava) e deixando as restantes paradas. Tricotar mais 35 malhas em liga (formar a manga) continuando o desenho dos torcidos (15 cm). Rematar as 35 malhas da manga. Fazer mais 22 malhas de liga (*corresponde às malhas das costas que estão paradas) e repete-se dando a volta para a outra manga. Dá a volta mais 12 cm (frente) e termina sempre segundo o desenho dos torcidos com 4 carreiras de liga.

*quando for buscar as malhas paradas deixar uma abertura (casear) de 5 malhas matando-as e na próxima carreira voltar a colocar as 5 malhas.

Acabamento (casaco): fazer 2 tiras para trespassar o casaco, uma com 10 malhas e canelado 1x1 com 62 cm. Fazer a outra com10 malhas e canelado 1x1 com 37 cm. Aplicar os botões.

MERINO LAND

(100% Lã Merino Superwash)

Uma etiqueta de referência, Merino Land é um fio 100% lã merino superwash lavável à máquina e de qualidade superior com elevada definição em termos de pontos. Merino Land é perfeito para tricot ou crochet.

SUPERWASH
LAVAGEM À MÁQUINA



Cor 10 Cor 44

Rua das Gutas, 13 - Apartado 123 2485-059 Mira de Aire - Portugal
Tel. +351 244 447 300 | Fax +351 244 447 309
info@rosarios4.com www.rosarios4.com

WOOLMARK
Intertek
BS EN ISO 9001
35 ANOS